

[TUTORIEL] Comment lancer RemoteApp avec Remote Desktop Manager en mode externe



REMOTE DESKTOP MANAGER PREND EN CHARGE TROIS MODES D'AFFICHAGE

Comme vous le savez peut-être, Remote Desktop Manager prend en charge trois modes d'affichage :

- Intégré : la session est confinée au tableau de bord et accessible via des onglets.
- **Désancré :** la session peut être déplacée hors du tableau de bord et positionnée selon vos besoins.
- **Externe :** la session est ouverte en tant que processus externe, sans lien direct avec Remote Desktop Manager.

Aujourd'hui, nous allons couvrir les étapes pour lancer RemoteApp avec Remote Desktop Manager en mode externe. **Veuillez noter que RemoteApp ne se lancera qu'en mode externe.** RemoteApp est une solution d'applications virtuelles qui vous permet d'exécuter des applications Windows quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez.

Avant de commencer

Avant qu'on passe aux différentes étapes, il est important de savoir que, lorsque vous téléchargez un fichier RDP à partir d'un serveur Web RemoteApp RD, le fichier contiendra alors l'adresse du serveur de service Broker de connexion RD.



Cependant, lorsque vous créez une nouvelle entrée de session RDP dans Remote Desktop Manager, n'essayez pas d'utiliser la même configuration que le fichier RDP qui a été téléchargé à partir du site Web RDS. **Cela ne fonctionnera pas.** Remote Desktop Manager doit pointer vers le serveur hôte qui héberge l'application que vous essayez de lancer avec RemoteApp.

Dans l'exemple plus bas, l'application DNS est installée sur le serveur **RDS-SESSION.CONTOSO.COM**, et c'est donc l'adresse du serveur hôte que nous utiliserons pour l'entrée de session dans RDM.

22	1	1
23		
24	full address:s:RDS-BROKER.CONTOSO.COM	
25	alternate shell:s: dns	
26	remoteapplicationprogram:s: dns	
27	remoteapplicationname:s:DNS	
28	remoteapplicationcmdline:s:C:\windows\system32\dnsmgmt.msc /ComputerName MSDC.CONTOS0.COM	
29	workspace id:s:RDS-BROKER.CONTOSO.COM	Г
- 30	use redirection server name:i:1	
31	loadbalanceinfo:s: <u>tsv://MS</u> Terminal Services Plugin.l.IT-Tools	
32	alternate full address:s:RDS-BROKER.CONTOSO.COM	
33	3	
34		

Étapes de configuration

Voici les étapes à suivre :

- 1. Dans Remote Desktop Manager, ajoutez une entrée de session de type **RDP**.
- 2. Nommez-la. Dans cet exemple, le nom est « DNS ».
- 3. Définissez le mode d'affichage à **Externe**. N'oubliez pas que RemoteApp ne se lance qu'en mode externe.
- 4. Inscrivez l'adresse de l'hôte. Dans cet exemple, il s'agit de **RDS-SESSION.CONTOSO.COM** comme indiqué plus haut dans l'article.

Remote Desktop M	4anager											- x
Commun	^	Nom	DNS									
Général		Dossier					·	Éteint				
Description		Affichage	Extern	e	- P	ar défaut	 Bureau vir 	tuel actuel 👻				
Interface utilisate	ur	Identifiants	Lié (Co	ffre)	•						•	
Champs personn	alsés											
Informations de l	'entrée											
Connexion	×	Général	Affichage Re	ssources locales	Programmes	Expérience	Connexion A	vancé				
Sécurité	*	∎ ,		Hôte Azu	re AD							
Affichage	~		Hôte	RDS-SESSIO	ON.CONTOSO.C	OM		Ι.	. Port	Par défaut	<u>©</u>	
Outils de gestion	~		Type RDP	Normal			•					
Avancé	×											
			Nom d'utilisateur									
			Domaine									
			Mot de passe				•••					
				Stocker r	not de passe los	alement						
				Sa	uvegarder mot	de passe	×					
				Ouvrir la	console (mode	Admin)						
Mode avai	ncé											
RDP (Microsol Desktop Prote	ft Remote											
Configuré												
1 Varial	bles	Options de re	cherche	n	Crée	une autre entrée					OK	Annuler

- 5. Ensuite, cliquez sur l'onglet Programmes.
- 6. Cochez la case Utiliser RemoteApp.
- Dans le champ **Programme**, entrez l'**alias** de RemoteApp. Vous pouvez le trouver dans les propriétés de RemoteApp Collection sur votre serveur RDS ou dans le fichier RDP que vous avez téléchargé précédemment. (Remarque : ne saisissez pas les caractères | | - mettez simplement l'alias. Dans l'exemple ci-dessous : **dns**.)
- 8. Si vous avez des arguments de ligne de commande qui doivent être passés à RemoteApp, placez-les dans le champ **Paramètres**.



Remote Desktop Manager				o x
Commun ^	Nom	DNS		
E Général	Dossier	· I Éteint		
Description	Affichage	Externe • Par defaut • Bureau virtuel actuel •		
L Interface utilisateur	Identifiants	Herite		
C Champs personnalisés				
Informations de l'entree	Général Af	Affichage Ressources locales Programmes Expérience Connexion Avancé		
Connexion *				
Sécurité *	>_	Demarrer le programme suivant sur la connexion (shell alternatif) Chemin du programme et nom du fichier		
Affichage ×		Citatini du programme et nom du name		
Outils de gestion 👻		Démarrer dans le dossier suivant		
Avancé ×				
		Utiliser RemoteApp (mode transparent)		
	0	Programme		
	L X	Paramètres		
	୍ଷ	C:\windows\system32\dnsmgmt.msc /ComputerName MSDC.CONTOSO.COM		
		Exécuter le programme suivant après la connexion	Délai après la connex	kion
			500 0 ms	
Mode avancé				
RDP (Microsoft Remote				
Desktop Protocoll				

- 9. Cliquez sur **OK** pour enregistrer.
- 10. Lancez votre nouvelle entrée de session RDP. Vous devriez voir une fenêtre de lancement de RemoteApp externe.

s RemoteApp	– 🗆 ×
Starting your app	



C'est tout! Vous pouvez désormais lancer facilement des sessions de RemoteApp en mode externe avec Remote Desktop Manager.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe d'assistance. Vous pouvez également consulter <u>cet article</u> dans notre aide en ligne.

